

- **TIP & TRICK :** [Foefjes en wetenswaardigheden, eventueel uitgelegd met voorbeelden.]

T&T 0106 # Little NavMap op andere PC

LEES EERST AANDACHTIG DOOR

Zorg dat uw PC's een VAST IP-Adres hebben. !!!!!!!!!!!!!!!
Ik gebruik nu verder de afkorting LNM voor Little NavMap

Zorg ervoor, dat u op uw PC en de andere PC / Laptop, dezelfde **LNM** hebt geïnstalleerd. [zelfde versie dus]

- Start uw Flight Simulator **PC**
- Start uw **Flight Simulator**
- Start uw **LNM** op deze zelfde PC
- Wacht tot dat uw vliegtuig op **LNM** verschijnt, gebruik daarvoor eventueel de buttons



- Ga met uw verkenner naar de **MAP** waarin **LNM** staat.
- Open deze MAP en open daarna de MAP **Little Navconnect**
- Start nu als Administrator de file **littlenavconnect.exe**
- U krijgt nu de **LNM server** in beeld.
- Start nu uw **LNM** op de andere PC.
- We gaan nu op de andere PC verder.
- Kies in **LNM** voor het TABBLAD **Gereedschappen**




- Klik op **Flight Simulator Connection**.
- Het volgende scherm wordt geopend.


See next page

FSClub Friesland

FSCLUB TIP & TRICK



- Klik nu op het TABBLAD **Remote / Netwerk**.
- Het volgende scherm wordt geopend.



- Vul achter **Hostnaam of IP-adres** het IP-adres in van uw Flight Simulator **PC**.
[bv 192.168.178.101]

Hostnaam of IP-adres:

Poort:

- Zet een bij **Automatisch verbinden** en klik daarna op de button **Verbinden**.
- Klik op de button 

VEEL PLEZIER HIERMEE



See next page

FSClub Friesland

FSCLUB TIP & TRICK

Om te zorgen dat uw DATABASE op beide PC's gelijk zijn kunt u het volgende doen :

- Open op uw **Flight Simulator PC** met uw verkenner de MAP

C:\Users\[gebruiker]\AppData\Roaming\ ABarthe\little_navmap_db

TIP : Zorg er voor dat de Database onlangs is bijgewerkt. Dit moet na elke toevoeging of verwijdering van een Scenery.

- Kopieer nu de volgende files naar een **USB-Stickje** :

little_navmap_fsx.sqlite
little_navmap_p3dv4.sqlite
little_navmap_xp11.sqlite
little_navmap_onlinedata.sqlite
little_navmap_track.sqlite

- Open op **de andere PC** met uw verkenner de MAP

C:\Users\[gebruiker]\AppData\Roaming\ ABarthe\little_navmap_db

- en plak je bovenstaande files in deze MAP.

Informatie :

Nu zijn op beide PC's de informatie gelijk aan elkaar. Dit dus steeds herhalen na een update van uw Database.